

## *Какие поля сделок можно переносить в наряды?*

## *Какие поля сделок можно переносить в наряды?*

*При интеграции с атоCRM можно настроить перенос данных из полей сделки в поля нарядов Планадо, а из отчётов нарядов — в поля сделки. Разные поля Планадо поддерживают разные типы полей атоCRM. Ниже приведены таблицы соответствия полей Планадо типам полей сделки атоCRM.*

Воронка — настройка
✓ 4amomamo.amocrm.ru
Отключить

Создавать наряд при переходе сделок на этап

☐ Неразобранное
☐ Первичный контакт
☒ Переговоры

По шаблону

С фото

Заполнить поля наряда из полей сделки

Описание	из	Описание работ
Исполнитель	из	Сотрудник
Запланирован на (дата)	из	Дата
Запланирован на (время)	из	Время
Адрес	из	Адрес
Описание адреса	из	Описание адреса
Квартира	из	Квартира
Этаж	из	Этаж
Подъезд	из	Подъезд
Контакт (имя)	из	Имя контакта
Контакт (номер телефона)	из	Телефон контакта

+ Добавить поле

При выполнении наряда заполнить поля сделки из полей отчета

Резолюция	из	Резолюция
Примечание к резолюции	из	Примечание к резолюции
Фотография	из	Фото в наряде

+ Добавить поле

## Перенос полей из сделки атоCRM в наряд

Здесь описаны поля, которые после создания наряда из сделки переходят из сделки в наряд.

Название поля в наряде	Поддерживаемые типы полей из сделки
Тип наряда	Текст, текстовая область, список
Описание	Текст, текстовая область, число, переключатель, мультисписок, дата
Исполнитель	Список
Запланирован на	Дата, Дата и время
Запланирован на (дата)	Дата
Запланирован на (время)	Текст, текстовая область

<i>Название поля в наряде</i>	<i>Поддерживаемые типы полей из сделки</i>
<i>Адрес</i>	<i>Адрес, короткий адрес, текст, текстовая область</i>
<i>Описание адреса</i>	<i>Текст, текстовая область, число, переключатель, текстовая область, мультисписок, дата</i>
<i>Квартира</i>	<i>Текст, текстовая область, число, переключатель, текстовая область, мультисписок, дата</i>
<i>Этаж</i>	<i>Текст, текстовая область, число, переключатель, текстовая область, мультисписок, дата</i>
<i>Подъезд</i>	<i>Текст, текстовая область, число, переключатель, текстовая область, мультисписок, дата</i>
<i>Контакты</i>	<i>Текст, текстовая область, число, переключатель, текстовая область, мультисписок</i>
<i>Контакт (имя)</i>	<i>Текст, текстовая область, число, переключатель, текстовая область, мультисписок, дата</i>
<i>Контакт (номер телефона)</i>	<i>Текст, текстовая область, число, переключатель, текстовая область, мультисписок, дата</i>

## *Перенос полей из отчёта наряда в сделку*

*Здесь описаны типы полей, которые можно передавать из отчёта по нарядам Планадо в сделку атоCRM.*

*Тип поля в отчёте наряда  
| Тип поля в сделке атоCRM  
—|—*

Фотография | Текст, текстовая область, переключатель, список  
Текст | Текст, текстовая область, число, дата  
Да/нет | Текст, текстовая область, ссылка  
Значение из списка | Текст, текстовая область, число, дата  
Действие | Флаг  
QR-код или штрихкод | Текст, текстовая область,  
переключатель, список  
Файл  
| Текст, ссылка  
Подпись | Текст, ссылка  
Число, целое число, деньги | Текст, число  
Дата | Дата  
Дата и время | Дата и время  
Резолюция | Флаг  
Примечание к резолюции | Текст, текстовая область, число, дата  
Исполнитель | Текст, текстовая область, список  
Ссылка на наряд | Текст, текстовая область, ссылка  
Номер наряда | Текст, текстовая область, число  
Количество оказанных услуг | Текст, текстовая область, число  
Количество проданных товаров | Текст, текстовая область,  
число  
Общая стоимость | Текст, текстовая область, число

---

Если у вас возникли вопросы по работе интеграции с атоCRM или другими функциями Планадо, задайте их нам по почте [support@planado.app](mailto:support@planado.app) или на [портале технической поддержки](#).